

Systemstart-Variationen in Windows 8.x

In der vorliegenden Ausgabe unserer Tipps-und-Tricks-Reihe für Windows 8.x erklären wir die verschiedenen Varianten, um das System mit erweiterten Optionen zu starten, und zeigen darüber hinaus, wie sich einmal eingegebene WLAN-Passwörter im Klartext anzeigen lassen.

Neustart in den abgesicherten Modus

Wie schon frühere Versionen bietet auch Windows 8.x die Möglichkeit, das System mit erweiterten Optionen zu starten. Da Microsofts jüngste Betriebssysteme deutlich schneller booten als die Vorgängerversionen, steht die <F8>-Taste für die erweiterten Startoptionen allerdings nicht mehr zur Verfügung.


Stattdessen stellt Windows 8.x Möglichkeiten zur Verfügung, um direkt einen Neustart im abgesicherten Modus zu initialisieren. Rufen Sie hierfür mit der Tastenkombination <Win> + <I> das Menü für die Einstellungen auf, und klicken Sie da auf das Ein/Aus-Symbol, worauf sich ein Kontextmenü öffnet. Klicken Sie nun bei gedrückter <Shift>-Taste auf den Eintrag **Neu starten**, worauf sich ein neues Menüfenster öffnet. Wählen Sie hier den Punkt **Problembehandlung** und im nächsten Auswahlménü den Punkt **Erweiterte**

Optionen. Klicken Sie dann auf **Starteinstellungen** und schliesslich auf **Neu starten**. Nun stellt Windows eine Reihe von Startoptionen zur Verfügung, die sich einerseits über die Nummern-, andererseits über die F-Tasten aufrufen lassen. Um das System im abgesicherten Modus zu starten, drücken Sie beispielsweise die F4-Taste.


Alternativ können Sie den Neustart in den abgesicherten Modus auch über das Systemwerkzeug msconfig initialisieren. Geben Sie auf der Kacheloberfläche «msconfig» ein, um das Tool zu starten, oder rufen Sie auf dem Desktop mit <Win> + <R> die Ausführen-Dialogbox auf und geben Sie da «msconfig» ein. Klicken Sie nun auf das Register **Start**, und markieren Sie bei den Startoptionen die Option **Abgesicherter Start**. Windows startet nun bei jedem Systemstart automatisch in den abgesicherten Modus. Will man das System gewöhnlich hochfahren, muss die Option wieder deaktiviert werden.

WLAN-Passwörter offenlegen

Will man sich unter Windows 8.x in ein Wireless-Netzwerk einwählen, wird bei der ersten Einwahl das Passwort eingegeben, und das System speichert das Passwort. Zur erneuten Einwahl in das betreffende Netzwerk nutzt Windows das gespeicherte Passwort, ohne dieses allerdings anzuzeigen. Möchte man sich das Passwort im Klartext anzeigen lassen, stellt Windows tief in den Adaptereinstellungen versteckt eine entsprechende Möglichkeit zur Verfügung. Rufen Sie hierfür über die Systemsteuerung das **Netzwerk- und Freigabecenter** auf, und klicken Sie links auf den Menüeintrag **Adaptereinstellungen** ändern. Öffnen Sie nun mit einem Rechtsklick auf Ihren WLAN-Adapter das Kontextmenü, und wählen Sie den Menüpunkt **Status**. Im sich nun öffnenden Statusfenster klicken Sie nun auf den Button **Drahtloseigen-**



Über das Tool msconfig lässt sich einstellen, dass Windows automatisch beim Neustart in den abgesicherten Modus bootet.



WLAN-Passwörter lassen sich über die Adaptereinstellungen auch im Klartext anzeigen.

schaften und dann auf das Register **Sicherheit**. Ihr WLAN-Passwort lässt sich hier im Klartext anzeigen, sofern Sie die Option **Zeichen anzeigen** markieren.

IHRE FRAGEN

Haben Sie Fragen zu unseren Windows-8-Tipps oder kennen Sie selbst eine nicht dokumentierte Funktion, dann senden Sie uns eine E-Mail an windows8tipps@swissitmagazine.ch.

Option auswählen

-  **Fortsetzen**
Beenden und mit Windows 8.1 fortfahren
-  **Problembehandlung**
PC auffrischen, auf Originalinstellung zurücksetzen oder erweiterte Tools verwenden
-  **PC ausschalten**

Wird der Neustart-Befehl mit der <Shift>-Taste ausgeführt, stellt Windows erweiterte Startoptionen zur Verfügung.

